



# TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

## FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0118/2017

Data/Hora.....: 22/08/2017 - 11:18:26  
Número da OS....: 005907  
Versão Disponível: 4.4.4.1  
Analista.....: RICARDO F. MIZAEL  
Programador.....: ANDERSON ANTONIO P. DE ALMEIDA  
Homologador.....: ALAN LEONIDAS DA SILVA  
Documentação.....: ALAN LEONIDAS DA SILVA

## Homologação do Download de NFe de Entrada

### Resumo da Nota

Nessa O.S foi Homologado a opção para o usuário efetuar o Download da NFe de Entrada, que pode ser feita através do módulo de Importação de NFe.

### Descrição

No INTEGRADO - Operações - Geração de Dados Externos - Importação de NFe, o sistema irá abrir o aplicativo para importação da NFe com as novas funcionalidades:

I-) "Download do XML" - Com o nível de acesso liberado, o usuário poderá clicar neste botão e efetuar o download de uma NFe, somente digitando a chave de acesso ou lendo ela através de um leitor de código de barras para XML de NFe.

O sistema irá efetuar o download da mesma e irá gravar em uma pasta chamada "XML NF ENTRADA" no servidor de dados do sistema, dentro desta pasta será criada uma pasta com o ano e mês da NFe que foi efetuada o download.  
Exemplo: "\servidor\sinfo\integrado\XML NF ENTRADA\2017-08\"

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O Download do XML automaticamente efetua a manifestação da NF-e, informando o aceite do documento para a SEFAZ.

II-) Requisitos para o download :

- No micro que for efetuar o download, o usuário deverá possuir o certificado digital da empresa instalado e configurado neste micro.
- A SEFAZ possui alguma regras quanto o download da NFe, consultar a SEFAZ do seu estado se houver alguma dúvida.

### Parâmetros Envoltos

No Integrado -> Utilitários -> Manutenção de Usuários -> Aba Operações, liberar os seguintes níveis de acesso:

- Procurar o Nível - Importar NFe Entrada e liberar o nível:
- Download do XML.