



TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0068/2016

Data/Hora.....: 01/09/2016 - 15:00:40

Número da OS....: 005164

Versão Disponível: 4.4.2.3

Analista.....: RICARDO F. MIZAEL

Programador.....: ANDERSON ANTONIO P. DE ALMEIDA

Homologador.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM

Documentação.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM

Download de NFe de Entrada e cadastro automático de produto pelo módulo ImportaNFe

Resumo da Nota

Nessa O.S foi desenvolvida a opção para o usuário efetuar o Download da NFe de Entrada, cadastro automático de produto e relacionamento de produto com fornecedor diretamente pelo módulo de Importação de NFe.

Descrição

No INTEGRADO - Operações - Geração de Dados Externos - Importação de NFe, o sistema irá abrir o aplicativo para importação da NFe com as novas funcionalidades:

I-) "Download do XML" - Com o nível de acesso liberado, o usuário poderá clicar neste botão e efetuar o download de uma NFe, somente digitando a chave de acesso ou lendo ela através de um leitor de código de barras para XML de NFe. O sistema irá efetuar o download da mesma e irá gravar em uma pasta chamada "XML NF ENTRADA" no servidor de dados do sistema, dentro desta pasta será criada uma pasta com o ano e mês da NFe que foi efetuada o download. Exemplo: "\\servidor\sinco\integrado\XML NF ENTRADA\2016-09\"

II-) Requisitos para o download :

- No micro que for efetuar o download, o usuário deverá possuir o certificado digital da empresa instalado e configurado neste micro.
- A SEFAZ possui alguma regras quanto o download da NFe, consultar a SEFAZ do seu estado se houver alguma dúvida.

III-) Botão "Relacionar", após carregar algum XML de NFe de entrada, o sistema permite utilizar o botão "Relacionar", ao clicar nele o sistema irá abrir a tela para que o usuário possa selecionar um produto para relacionar ou cadastrar o produto automaticamente.

IV-) Botão "Canc. Relação", após carregar algum XML de NFe de entrada, nas novas colunas do grid Itens que são "ST", "Cód. Sis" e "Desc. Sis" que significam "Status", "Código do Sistema" e "Descrição do Sistema" da relação do produto do XML no Sistema. Se estiverem preenchidos o sistema irá entender que já existe uma relação de Produto / Fornecedor e irá permitir o usuário cancelar a relação. Caso não estejam preenchidos o sistema não irá fazer nada.

V-) Ao carregar um XML, caso a CFOP de algum item não possua relação com a CFOP de Entrada, o sistema irá abrir uma tela chamada "[1237] FACILITE - Relação CFOP Saída X Entrada" onde o usuário deverá informar qual a CFOP que deverá ser relacionada. Nessa tela foram criados novos campos, onde o usuário deverá informar quais são os dados fiscais para o cadastramento automático do produto.

VI-) A tela acima "[1237] FACILITE - Relação CFOP Saída X Entrada", também pode ser aberta pelo INTEGRADO - Cadastros - Tabelas - Tabelas Genéricas - CFOP, o usuário deverá informar a CFOP de Saída e clicar no botão "Relação CFOP Saída X Venda" onde será aberta a tela. Nesta nova tela forma criadas novas abas que são:

- "Classificações", onde o usuário deverá informar os campos: "Origem da Mercadoria", "CST", "CFOP Dentro do Estado" e "CFOP Fora do Estado";
- "ICMS / ICMS-ST", onde o usuário deverá informar os campos: "Departamento Fiscal", "Modalidade de determinação do ICMS e ICMS ST";

- "IPI", onde o usuário deverá informar os campos: "Código da situação tributária de Entrada e Saída" e "Código do Enquadramento Legal";
- "PIS" e "COFINS", onde o usuário deverá informar os campos: "Código da Situação tributária de Entrada e Saída", "% Entrada", "Vlr. Entrada", "% Saída" e "Vlr. Saída";

VII-) No aplicativo de Importação de NFe, ao efetuar o cadastro de um produto o sistema irá preencher os campos da aba "Tabelas" e "Dados NFe" de acordo com as informações que foram relacionadas no processo acima.

VIII-) Ativando o parâmetro 4.18.605 - Sim, no módulo de Importação de NFe, ao clicar no botão "Importar" se algum produto estiver sem relacionamento de produto e fornecedor, o sistema irá bloquear a importação, e o usuário deverá efetuar o relacionamento antes de importar a NFe. Com o parâmetro desativado o sistema irá manter o mesmo processo que já era feito.

IX-) Arquivos necessários para o correto funcionamento dessa O.S:

- BPL: "TDPRELACAOCFOPSAIDAENTRADAD7.bpl", "FUNCOESGERAIS.bpl", "TDPdclusr70.bpl", "TDPConsultaTabelasGenericasD7.bpl";
- EXE: "INTEGRADO.exe" e "IMPORTANFe.exe"
- Arquivos INI: "ACBrNFeServicos.ini"

Parâmetros Envoltos

No Integrado -> Utilitários -> Parâmetros do Sistema -> Parâmetros Gerais:

- 4.18.605 - VALIDA RELAÇÃO PRODUTO ANTES DE IMPORTAR XML DE ENTRADA com as opções Sim e Não.

No Integrado -> Utilitários -> Manutenção de Usuários -> Aba Operações, liberar os seguintes níveis de acesso:

- Procurar o Nível - Importar NFe Entrada e liberar os níveis:
 - Download do XML.
 - Cancel. Relação.
 - Relacionar.