



TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0003/2017

Data/Hora.....: 13/01/2017 - 17:19:29
Número da OS.....: 005482
Versão Disponível: 4.4.3.3
Analista.....: RICARDO F. MIZAEI
Programador.....: JOÃO PEDRO PARELLA
Homologador.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM
Documentação.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM

Relatório de Posição de Estoque com Grade

Resumo da Nota

Nessa O.S foi criado um relatório de posição de estoque com grade.

Descrição

I-) No aplicativo INTEGRADO - Cadastros - Produtos - Acabado, acessar a aba "Impressão" e selecionar o relatório "Posição de Estoque com Grade" e informar os filtros necessários para a impressão do relatório.

II-) Filtros do relatório: Produto, Grade, Cor, Fabricante, Grupo, Sub. Grupo, Classe, Marca, Localização, Custo de Reposição e Visualizar Produtos sem Estoque.

III-) O filtro "Custo de Reposição" é demonstrado ao clicar no botão para imprimir o relatório, o sistema irá efetuar a seguinte pergunta: "Deseja que o custo da reposição seja com base no valor da última entrada de produto?", selecionando "Sim" o sistema irá buscar o valor da última compra, selecionando "Não" o sistema irá efetuar o cálculo com base no valor de compra que estiver cadastrado na produto com grade.

IV-) O filtro "Visualizar Produtos sem Estoque" é demonstrado ao clicar no botão para imprimir o relatório, o sistema irá efetuar a seguinte pergunta: "Deseja visualizar os produtos sem estoque?", selecionando "Sim" o sistema irá mostrar todos os produtos dos filtros selecionados, selecionando "Não" o sistema só irá mostrar os produtos com estoque maior que zero.

V-) Os campos do relatório são: Empresa, Produto, Código de Barras, Descrição, Grade, Cor, Estoque, Custo Médio, Custo Reposição, Valor de Venda.

Parâmetros Envolvidos

No INTEGRADO - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros gerais, configurar o seguinte parâmetro:

I-) 4.18.182 - HABILITA CUSTO MÉDIO INFORMADO - Sim ou Não.

II-) 4.18.438 - CASAS DECIMAIS DO CAMPO ESTOQUE DO PRODUTO - Selecione a quantidade de casas decimais desejada.

III-) No INTEGRADO - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Config. Gerais, no campo "Valor Produto - Casas Decimais" informe o número de casas decimais para o valor unitário do produto.