



TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0095/2016

Data/Hora.....: 25/10/2016 - 15:59:23
Número da OS.....: 005022
Versão Disponível: 4.4.2.8
Analista.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM
Programador.....: ALAN LEONIDAS DA SILVA
Homologador.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM
Documentação.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM

Homologação de impressora Epson TM-T81 para o SAT

Resumo da Nota

Essa O.S foi desenvolvida as impressões referente ao SAT na impressora EPSON TM-T81.

Descrição

I-) No aplicativo ConfigECF, ao configurar a impressora como "EscPos", no campo "Colunas" deverá ser definido o tamanho de 42 colunas e modelo deve ser "Epson".

II-) No aplicativo Balcão, caso o usuário deseje imprimir pedidos nesse modelo de impressora, o sistema deverá ser configurado para impressão de pedido do tipo "CupomFastScript", essa configuração está localizada no INTEGRADO - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Config. Gerais - Tipo Pedido.

Após isso dentro da pasta da base de dados, na pasta "RelatorioCupom" deverá conter o arquivo "ImpCupom", atualmente somente esse modelo de impressão está homologado para essa impressora.

III-) Ainda no aplicativo Balcão, em F8 - Configurações - Resumo de Vendas, é possível imprimir um relatório das movimentações no período, para que saia correto nesse modelo de impressora é necessário marcar a opção "Habilitar Condensado" antes de clicar no botão imprimir.

IV-) No aplicativo Comanda, o parâmetro 4.18.345 - COLUNAS DO CUPOM NA COMANDA, deve estar configurado como "42 COLUNAS";

V-) No aplicativo Comanda, na tela de Relatórios, caso o sistema estiver configurado como SAT, o sistema irá habilitar o campo "Habilitar Condensado", para que saia correto nesse modelo de impressora é necessário marcar a opção antes de clicar no botão imprimir.

VI-) No aplicativo Balcão Posto, o parâmetro do ConfigECF é o mesmo do item I. Porém para a impressão dos relatórios de fechamento de caixa, é necessário configurar com o "Condensado" para isso no BalcaoP, vá em F11 - Mov. Caixa e clique no botão "Config Impr", e depois marque a opção "Habilitar Condensado".

Parâmetros Envolvidos

Não há mais parâmetros envolvidos, além dos já documentados nos itens anteriores.